

Инструкция по установке программного обеспечения «ILS.DataConnector»

2023

Установка «ILS.DataConnector»

Перечень устройств и ПО, которые необходимы для установки экземпляра ПО «ILS.DataConnector»:

- Флеш-накопитель (объем памяти не менее 8Гб);
- USB – хаб для подключения к видеорегистратору;
- USB клавиатура;
- утилита «tuxboot» (лицензия GNU GPL v2);
- образ «ILS.DataConnector» (предоставляется по запросу ws@ivelabs.ru)

Порядок действий:

1. Создание загрузочной флешки (загрузка образа «ILS.DataConnector» при помощи ПО tuxboot);
2. Выключить аппаратное обеспечение (далее Устройство);
3. Подключить USB – хаб, клавиатуру и флеш-накопитель (с установленным образом) к Устройство;
4. Включить Устройство, загружается окно установки ПО:
 - 4.1 Из предложенного списка выбираем 1 пункт (clonezilla live with img comports310 (VGA 800*600))
 - 4.2 Выбираем диск, куда будет установлена система;
 - 4.3 Нажимаем на клавиатуре клавишу «Y» и затем «ENTER»;
 - 4.4 По окончании установки выбираем пункт «Выключить питание» и нажимаем на клавиатуре клавишу «ENTER».
5. Вынимаем флеш-накопитель из Устройство;
6. Включаем Устройство.

Для проверки работы программного обеспечения необходимо связаться со Специалистами технической поддержки (получение данных для удалённого доступа к инфраструктуре с развёрнутым экземпляром ПО).

Контакты для связи: электронная почта - ws@ivelabs.ru, телефон - +7 (928) 433-18-38.